

手のひらサイズの
マルチラベルプリンター

HALLO
ハロー トキプリ

TokiPri

簡単な操作説明書

ラベルパートナーのインストール編

①準備するもの



CD-ROMドライブのある
Windowsパソコン



同梱のラベルパートナーCD


※CDが無い場合、右記明記の内容にて
新盛インダストリーズHPよりラベルパートナー
最新をダウンロードしインストールしてください。

②ラベルパートナーCDをCD-ROMドライブにセット




ラベルパートナーCD
(この面を下向き)

③インストール作業



ラベルパートナーCDを挿入すると、自動でインストール画面が起動し、「TokiPriパートナーをインストール」をクリックする。



左記のように「ユーザーアカウント制御」が表示された場合は、「はい」をクリックする。

※インストール中、お客様のパソコン環境によっては、常駐のセキュリティソフトからUSBドライバーの認証の確認があるので、必ず認証を許可して下さい。許可しなかった場合、USB通信ができなくなります。

! 対応OS

- WindowsXP
- WindowsVista
- Windows7
- Windows8
- Windows8.1
- Windows10
- ※MacOSは未対応。

! CDドライブが無い場合は、ホームページ(検索)「新盛インダストリーズ」

<http://www.shinseiind.co.jp/>
ダウンロードサイトからインストールして下さい。



Label Partner for TokiPri
Ver.2.3.0

圧縮ファイルのため、解凍後インストール下さい。


! ラベルパートナーのインストール時は、パソコンとハロートキプリを接続しないで下さい。

! インストール画面が起動しない場合は、マイコンピュータ、マイドキュメント、またはエクスプローラで、CDドライブを選択し、CD内の「guide.exe」をダブルクリックする。

③インストール作業(続き)



[次へ]を選択



[インストール]を選択



[完了]を選択



[終了]を選択して
インストール作業は完了




最後に、ラベルパートナーCDをCDドライブから取り出します。

④通信確認作業

はじめに、ACアダプターをハロートキプリに接続し、コンセントに差し込み、パソコンとハロートキプリを付属のUSBケーブルで接続します。



インストールが終了するとデスクトップに左記のアイコンが表示されます。
左記アイコンをダブルクリックし、ラベルパートナーを起動します。



メニューバー内のプリンタを選択

プリンタメニューにある「プリンタ情報の取得」を選択

プリンタ情報の表示がされたら
通信が確認終了で、[OK]を選択。