



HALLO
DiPO
ディポ

簡単な操作説明書

DiPO Partnerインストール編

本書に掲載されていない内容につきましては、[DiPO Partner取扱説明書]、[本体取扱説明書]、[操作編 取扱説明書]をご覧くださいませようお願いいたします。

①準備するもの



Windowsパソコン




同梱のUSBメモリ

②起動中のアプリケーションを全て終了してください。

③USBメモリをパソコンのUSBドライブに挿入します。



④下記のような画面が表示されるので、DiPO Partnerをクリックしてください。



[DOC]フォルダーには取扱説明書
が保存されています。

! DiPO Partner の動作環境

OS
Windows7/8/8.1/10/11

CPU
32 ビット版、 64 ビット版


メモリ
1 GB 以上 (Windows7/8/8.1/10)

ハードディスク
200MB 以上


解像度
1024 X 768 以上
(画面の色は 16 ビット以上)

DiPO Partnerインストール（つづき）


⑤下記のような画面が表示されるので、「setup.exe」をダブルクリックしてください。




[はい]をクリックします





[次へ]をクリックします




[インストール]をクリックします



[完了]をクリックします



自動的にデスクトップ上に
DiPO Partner のアイコンが作
成されます



USBドライブからUSB
メモリを取出します

